## <u>Windows 11 24H2でNASにアクセスできない場合の対処方法</u>

本手順はwindows1124h2で向上されたセキュリティ機能に関する一部の個所を元に戻し 従来方式のままNASにアクセスできるようにする手順となります。

Windows11 Pro とWindows11 Home で手順が異なります。

#### ゲストログオンを有効にする

1.キーボードの[Windows]キーを押しながら[R]キーを押します。
2.名前欄に「gpedit.msc」と入力後に[OK]をクリックします。
3.以下の順番で展開します。
[ローカル コンピューター ポリシー]
→[コンピューターの構成]
→[管理用テンプレート]
→[ネットワーク]
→[Lanman ワークステーション]

4.ウィンドウ右側の[安全ではないゲストログオンを有効にする]をダブルクリックします。



5. [有効]にチェックを入れて[OK]をクリックします。

### デジタル署名を無効にする

1.キーボードの[Windows]キーを押しながら[R]キーを押します。
2.名前欄に「gpedit.msc」と入力後に[OK]をクリックします。
3.以下の順番で展開します。
[ローカル コンピューター ポリシー]
→[コンピューターの構成]
→[Windows の設定]
→[セキュリティの設定]
→[ローカル ポリシー]

→[セキュリティオプション]

4.ウィンドウ右側の[Microsoft ネットワーク クライアント:常に通信にデジタル署名を行う]をダブルクリックします。



5. [無効]にチェックを入れて[OK]をクリックします。

ここまでの設定が完了したらパソコンを再起動して、NASにアクセスできるようになったことを確認してください。

### ゲストログオンを有効にして、デジタル署名を無効にする

1.キーボードの[Windows]キーを押しながら[R]キーを押します。
2.名前欄に「regedit」と入力後に[OK]をクリックします。
※ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。
3.以下の順番でクリックします。

[コンピューター]

 $\rightarrow$ [HKEY\_LOCAL\_MACHINE]

 $\rightarrow$ [SYSTEM]

 $\rightarrow$ [CurrentControlSet]

 $\rightarrow$ [Services]

→[LanmanWorkstation]

 $\rightarrow$ [Parameters]

4. ウィンドウの右側に[AllowInsecureGuestAuth]があるか確認します。



# 表示があった場合

①[AllowInsecureGuestAuth]をダブルクリックします。

②[データの値]が0なら1(半角数字)に変更して[OK]をクリックします。1の場合は変更不要です。

値の名前(N):	
AllowInsecureGuestAu	th
値のデータ(V):	表記
1	◯ 16 進数(H)
	◯ 10 進数(D)
	OK キャンセル

### 表示がなかった場合

①ウィンドウ右側の何もないところで右クリック後、[新規]→[DWORD (32 ビット) 値]の順にクリックします。
②[AllowInsecureGuestAuth]に名前を変更します。
③[AllowInsecureGuestAuth]をダブルクリック後、[データの値]を1に変更します。

ių ×
h
表記
◯ 16 進数(H)
○ 10 進数(D)
ОК +v2vh

## 5.続けてウィンドウの右側に[RequireSecuritySignature]があるか確認します。

## 表示があった場合

①[RequireSecuritySignature]をダブルクリックします。
②[データの値]が1なら0(半角数字)に変更して[OK]をクリックします。0の場合は変更不要です。

DWORD (32 ビット) 値の	編集	×
値の名前(N):		
RequireSecuritySignat	ure	
値のデータ(V):	表記	
0	<b>〇</b> 16 進数(H)	
	○ 10 進数(D)	
	ОК	キャンセル

### 表示がなかった場合

①ウィンドウ右側の何もないところで右クリック後、[新規]→[DWORD (32 ビット) 値]の順にクリックします。 ②[RequireSecuritySignature]に名前を変更します。

ここまでの設定が完了したらパソコンを再起動して、NASにアクセスできるようになったことを確認してください。